



Step1: Outlook を起動する

Step2: File をクリック


Step3: Account Information の画面(下図)が出るので、Account Settings をクリックし、その中の Account Settings... をクリックする。



Step4: E-mail Accounts の画面で、設定を確認/変更するアカウントを選択し、"Repair..." をクリック



Step5: 出てきた画面で、Advanced Options をクリックして、Let me repair my account manually にチェックを入れて [Repair] をクリック




The screenshot shows a dialog box titled "Outlook" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the Outlook logo. Underneath is a text input field labeled "Email address" containing the text "testmail@usa24.cc". Below the input field is a link "Advanced options ^". Underneath that is a checkbox labeled "Let me repair my account manually" which is checked. At the bottom of the dialog is a large blue button labeled "Repair".

Step6: メールアカウント設定の画面が表示されますので、Server のにあるサーバ名を確認し、chi-node31.websitehostserver.net など


になっている場合は mail.usa24.cc または、mail.neutron-tech.com に変更します。

※ **既に mail.usa24.cc または、mail.neutron-tech.com になっている場合は、変更の必要はありません。**  
右上の × をクリックしてキャンセルしてください。



The image shows a 'POP Account Settings' dialog box for the email address 'testmail@usa24.cc'. It is divided into 'Incoming mail' and 'Outgoing mail' sections. The 'Incoming mail' section contains fields for 'User name' (testmail@usa24.cc), 'Password' (masked with asterisks), a checked 'Remember password' checkbox, a 'Server' field (mail.usa24.cc, highlighted in yellow), and a 'Port' field (995). Below these are two checkboxes: 'This server requires an encrypted connection (SSL/TLS)' (checked) and 'Require logon using Secure Password Authentication (SPA)' (unchecked). The 'Outgoing mail' section is currently collapsed. At the bottom, there are 'Go back' and 'Next' buttons.

Step7: 次に Outgoing mail をクリックし Server の設定を確認し、chi-node31.websitehostserver.net などに  
なっている場合は mail.usa24.cc または、mail.neutron-tech.com に変更します。



POP Account Settings  
testmail@usa24.cc

Incoming mail ▾

Outgoing mail ▲

Server  Port

Encryption method

Server timeouts  1 minute


Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

My outgoing (SMTP) server requires authentication

- Use same settings as my incoming mail server
- Log on using user name and password
- Log on to incoming mail server before sending mail

[Go back](#)

Step8: Next をクリックします。  
"Account successfully repaired" の画面が表示されれば変更完了です。



お疲れ様でした。